



Anleitung Windows 10 Registry Backup einspielen per CMD

Zeigt Windows 10 den Fehler "INACCESSIBLE BOOT DEVICE" an, lässt sich das System nicht mehr starten. Wir zeigen Ihnen in diesem Praxistipp, woran es liegt und wie Sie das Problem lösen.

Windows 10 Fehler: INACCESSIBLE BOOT DEVICE

Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn Sie Windows 10 gerade neu installiert haben. Gab es ein Problem bei der Installation, wird dieser allgemeine Fehler ausgegeben. Die Ursachen können recht vielfältig sein. Die Meldung lautet dabei:

- "Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden. Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt, und dann wird ein Neustart ausgeführt. Wenn sie weitere Informationen wünschen, können sie später online nach diesem Fehler suchen: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE"
- Hinweis: Tritt der Fehler unter Windows 8 oder Windows 7 auf, schauen Sie im BIOS nach. Unter "SATA Configuration" müssen Sie die Option "RAID" statt "AHCP" wählen.

Windows 10: INACCESSIBLE BOOT DEVICE beheben

1. Wird der Fehler angezeigt, startet Windows nach kurzer Zeit neu. Erscheint der Fehler wieder und wieder, startet Windows die automatische Reparatur.
2. Wählen Sie hier die "erweiterten Optionen" aus, klicken Sie auf "Problembehandlung" und wählen Sie erneut die "erweiterten Optionen".
3. Wählen Sie hier die "Starthilfe" aus und lassen Sie Windows seine Arbeit vollrichten.
4. Klappt das nicht, wählen Sie die stattdessen im gleichen Menü die "Starteinstellungen" aus.
5. Tippen Sie dort auf die Taste [4], um Windows im abgesicherten Modus zu starten. Loggen Sie sich in Ihren Benutzer ein, starten Sie Windows neu, kann das Problem ebenfalls verschwunden sein.
6. Hilft auch das nicht, wählen Sie im selben Menü die "Eingabeaufforderung" aus. Wählen Sie "Administrator" oder ein anderes Konto mit Admin-Rechten aus und geben Sie das Passwort ein.
7. Tippen Sie in der schwarzen Konsole den Befehl "C:" ein und bestätigen Sie mit der Taste [Enter].
8. Geben Sie nun die jeweiligen Befehle ein: "CD Windows\System32", "CD config", "DIR", "CD RegBack", "DIR", "CD..".
9. Es folgende die Befehle "REN DEFAULT DEFAULT1", "REN SAM SAM1", "REN SECURITY SECURITY1", "REN SOFTWARE SOFTWARE1", "REN SYSTEM SYSTEM1".
10. Darauf folgen "CD RegBack" und "COPY * C:\Windows\System32\config". Über den Befehl "exit" wird das Fenster geschlossen. Sie können Windows neu starten.



-
11. Mit den letzten Schritten wurde ein Backup der Registry eingespielt. Bleibt das Problem weiterhin bestehen, finden Sie die letzte mögliche Lösung im nächsten Absatz.

INACCESSIBLE BOOT DEVICE: Windows 10 neu installieren

Hat alles nichts geholfen, bleibt Ihnen noch die erneute Installation von Windows 10. Dadurch werden alle Daten gelöscht.

- Folgen Sie einfach dieser Anleitung zur [Installation von Windows 10 per USB-Stick](#). Führen Sie die Installation jedoch nicht auf normalem Wege durch.
- Entscheiden Sie sich zu Anfang für die Option "Benutzerdefiniert". Dort können Sie dann die Partition löschen, auf der Windows 10 installiert wurde.

Der komplette Batch lautet:

```
C:  
CD Windows\System32  
CD config  
DIR  
CD RegBack  
DIR  
CD..  
REN DEFAULT DEFAULT1  
REN SAM SAM1  
REN SECURITY SECURITY1  
REN SOFTWARE SOFTWARE1  
REN SYSTEM SYSTEM1  
CD RegBack  
COPY * C:\Windows\System32\config  
Pause  
exit
```

Quelle: https://praxistipps.chip.de/windows-10-fehler-inaccessible-boot-device-so-beheben-sie-das-problem_51259