



## Anleitung Startbildschirm Windows 10 wieder scharf stellen

Ab der Windows 10 1903 bekommt der Anmeldebildschirm (Sperrbildschirm) eine verschwommene Ansicht. Das Hintergrundbild wird "blurrig" dargestellt. Dies kommt da ein Acryl-Layer vor dem Bild eingefügt wurde. Dies wurde deshalb eingeführt, damit man sich besser auf die Anmeldemaske für das Passwort konzentrieren kann.

Zum Glück kann man dies deaktivieren, oder wieder aktivieren, wenn man die alte Ansicht aus den vorherigen Windows Versionen haben möchte. Einmal für die Home Version in der Registry und einmal für die Pro und höher in den Gruppenrichtlinien. Wir zeigen euch wie es geht.

## Anmeldebildschirm wieder klar und deutlich anzeigen



### Windows 11 Home und höher, Windows 10 Home und höher

Um den Acryl-Effekt zu deaktivieren geht man so vor:

- Windows-Taste + R drücken regedit eingeben und starten
- Zum Pfad

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
```

- Sollte System nicht vorhanden sein, im linken Bereich ein Rechtsklick auf Windows -> Neu -> Schlüssel mit dem Namen System anlegen.
- Im rechten Fensterteil nun ein Rechtsklick -> Neu -> Neuer DWORD-Wert (32 Bit) mit dem Namen
- **DisableAcrylicBackgroundOnLogon** anlegen
- Diesen nun doppelt anklicken und den Wert ändern
- Wert 1 = Der verschwommene Anmeldebildschirm wird deaktiviert



- Wert 0 oder den DWORD-Wert löschen = Der Anmeldebildschirm bleibt weiterhin verschwommen.

**Wichtig:** Danach einmal abmelden und wieder anmelden. Bei der Anmeldung wird dann der Bildschirm mit dem Hintergrundbild wieder klar zu sehen sein. Oder auch nicht, wenn man es wieder deaktiviert.

Wer sich nicht selber traut, kann die fertige Reg-Datei dafür nutzen.

- Inhalt in einer neue Textdatei kopieren und abspeichern. Danach Neues Textdokument.**.txt** in Sperrbildschirm.**.reg** umbenennen.
- Danach dann per Doppelklick den Anweisungen folgen und der Registry hinzufügen.

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
"DisableAcrylicBackgroundOnLogon"=dword:00000001
```

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
"DisableAcrylicBackgroundOnLogon"=dword:00000001
```

## Undurchsichtigen Anmeldebildschirm in den Gruppenrichtlinien deaktivieren

### Windows 11 Pro und höher, Windows 10 Pro und höher

Den "blurrigen" Acryl Effekt kann man natürlich auch in den Gruppenrichtlinien deaktivieren oder aktivieren.

- Windows-Taste + R gpedit.msc eingeben und starten
- **Computerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> System -> Anmelden**
- Im rechten Fensterteil nun **Durchsichtigen Anmeldehintergrund anzeigen** doppelt anklicken
- Aktiviert: Der Anmeldebildschirm wird wieder wie gewohnt angezeigt
- Nicht konfiguriert oder Deaktiviert: Das Hintergrundbild bei der Anmeldung ist verschwommen.



## Transparenz deaktivieren, um einen normalen Anmeldebildschirm zu sehen



Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, mit der man den verschwommenen Anblick der Anmeldung deaktivieren kann. Dies ist aber unvorteilhaft, da so die Transparenz verloren geht.

- Einstellungen -> Personalisierung -> Farben
- Hier nun Transparenzeffekte auf Aus stellen.

Quelle: [Anmeldebildschirm verschwommen deaktivieren aktivieren Windows 10 Deskmodder Wiki](#)