



## Anleitung Lossless Cut

### Typischer Arbeitsablauf

- Ziehen Sie eine Videodatei in den Player oder verwenden Sie sie **⌘/ CTRL+ O**.
- Drücken Sie **SPACE** zu spielen/pausieren oder **◀ ▶**, . oder das Maus-/Trackpad-Rad, um vorwärts/rückwärts zu suchen.
- Wählen Sie die Start- und Endzeit des geschnittenen Segments aus, indem Sie die Zeitmarkierung verschieben und dann drücken **I** um die Startzeit einzustellen, und **O** Endzeit einstellen.
  - Beachten Sie, dass alle von Ihnen erstellten Segmente **erhalten bleiben** und als neue Dateien exportiert werden. Sie können dieses Verhalten mit dem **Yin-Yang-** Symbol **⊕**, in diesem Fall werden stattdessen **entfernt** und die Teile **zwischen** Segmenten exportiert.
  - Beachten Sie auch, dass die Startzeiten nicht genau sind, siehe [Bekannte Probleme](#)
- (*optional*) Wenn Sie mehr als ein Segment hinzufügen möchten, gehen Sie zur gewünschten Startzeit und drücken Sie **+**, wählen Sie dann mit die Start-/Endzeiten des nächsten Segments aus **I/O**.
- (*optional*) Wenn Sie alle ausgewählten Segmente nach dem Schneiden wieder in einer Datei zusammenführen möchten, schalten Sie die Schaltfläche **um Separate files zu Merge cuts**.
- (*optional*) Wenn Sie in einen bestimmten Ausgabeordner exportieren möchten, drücken Sie die **Working dir unset** Schaltfläche (Standard: Eingabedateiordner)
- (*optional*) Wenn Sie die Ausrichtung ändern möchten, drücken Sie **Rotationstaste** die
- (*optional*) Standardmäßig werden Audio-, Video- und Untertitelpuren aus der Eingabedatei geschnitten und exportiert. Drücken Sie die **Tracks** Schaltfläche zum Anpassen und/oder Hinzufügen neuer Tracks aus anderen Dateien.
- (*optional*) Wählen Sie ein neues Ausgabeformat
- (*Optional*) Klicken Sie im Segmentbereich auf der rechten Seite mit der rechten Maustaste auf ein Segment, um Optionen anzuzeigen, oder ziehen Sie es, um es neu anzutragen. Segmente erscheinen in dieser Reihenfolge in der zusammengeföhrten Ausgabe.
- **Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die ExportKnopf (bzw E), um eine Übersicht mit Exportoptionen anzuzeigen.**
- (*optional*) Passen Sie alle Exportoptionen an
- **Dann drücken Exporterneut, um den Export zu bestätigen**
- Drücken Sie die **Kamerataste** (bzw C), wenn Sie einen JPEG/PNG-Schnappschuss von der aktuellen Zeit machen möchten
- Wenn Sie die Originaldatei in den Papierkorb verschieben möchten, klicken Sie auf die **Papierkorb** Schaltfläche
- Um die besten Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie möglicherweise mit einem anderen Ausgabeformat experimentieren (Matroska nimmt fast alles), den Keyframe-Schnittmodus ändern oder einige Spuren deaktivieren (siehe bekannte Probleme unten).
- Drücken Sie **H**, um die Hilfe und alle Tastenkombinationen anzuzeigen.
- **Hinweis:** Die ursprüngliche Videodatei wird nicht geändert. Stattdessen wird eine Datei im selben Verzeichnis wie die Originaldatei mit Zeitstempeln von/bis im Dateinamen erstellt.



**DIETMAR WALKER - PC-BLITZHELFER - NOTDIENST**  
Nationalgasse 14 • 72124 Pliezhausen • Ø Tel. 07127 / 890 729 - Fax 89118  
Internet: <http://www.pc-blitzhelfer.de> – Mobil 0172-882 79 55

---

Quelle: <https://github.com/mifi/lossless-cut>