



Anleitung Aomei Backupper das erste Mal einrichten und verwenden

Wenn Aomei noch nicht installiert ist, laden Sie das Programm bitte von hier herunter: Infos
Direkter Download hiermit: <http://www.aomeisoftware.com/download/adb/BackupperFull.exe>
Infos zum Programm: <http://www.backup-utility.com/de>


Installieren Sie das Programm nun durch Doppelklick.




Danach starten Sie das Programm vom Desktop aus oder vom Startmenü.

Zur Vorbereitung erstellen Sie jetzt bitte den Zielordner in unserem Beispiel:
d:\Aomei Backupper Standard Sicherungen

Klicken Sie auf [Neues Backup erstellen]



Klicken Sie auf [Systemsicherung]



Geben Sie den Auftragsnamen ein: hier im Beispiel „Aomei System Backup Mustername“


Auftragsname

Klicken Sie auf [2] und wählen Sie den bereits oben eingerichteten Zielpfad.







Hier auf D:



Klicken Sie auf [Zeitplan]




Stellen Sie hier die Zeit ein, z.B. Monatlich am 15. um 12 Uhr



Klicken Sie auf [OK]

Klicken Sie auf [Starten] und starten Sie das Backup





Wenn das Backup erstellt wurde würde nun an jedem 15. des Folgemonats automatisch ein weiteres Backup erstellt.

Man kann auch selbst manuell ein weiteres Backup erstellen.

Klicken Sie dazu auf [Backup] dann auf [Incrementelles Backup]




Nun erweitert Aomei das vorhandene Backup um ein sog. Zuwachs-Backup, d.h. es werden nur die Daten gesichert die NACH der Erstellung des ersten Backups DAZU gekommen sind.

Das spart Erstellungszeit und auch sehr viel Speicherplatz.

Kontrollieren Sie nach der Fertigstellung des Backups ab und zu die korrekte Erstellung.

Klicken Sie dazu auf den Backup-Namen, hier Aomei System Backup Musteruser dann auf [Erweitert] dann auf [Eigenschaften]


22:43:32 16.06.2016





Klicken Sie im nächsten Fenster auf [Versionen]
Hier sehen Sie nun die Zeiten zu denen die Backups erstellt wurden.

22:45:13 16.06.2016



Alternativ können Sie auch den Zielpfad öffnen, hier
d:\Aomei Backupper Standard Sicherungen

z.Bsp:

22:47:26 16.06.2016

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Aomei System Sicherung Musteruser	16.06.2016 15:27	AOMEI Backupper...	24.067.159 KB
Aomei System Sicherung Musteruser1	16.06.2016 16:36	AOMEI Backupper...	599.491 KB
Aomei System Sicherung Musteruser2	16.06.2016 22:38	AOMEI Backupper...	22.764.101 KB

Fertig