

[Startseite](#) --> [Hilfen & Technische Artikel](#) --> Liste mit POP3- und SMTP-Servern

# Liste mit POP3- und SMTP-Servern

- ↓ [E-Mail-Anbieter](#)
- ↓ [Provider & Online-Dienste](#)
- ↓ [Webspace-Anbieter](#)

## ▼ E-Mail-Anbieter

### ▼ [aikQ Mail](#) (kostenpflichtig)

- ▶ **Posteingangsserver:** *aikq.de*
  - ▶ **Postausgangsserver:** *aikq.de*
  - ▶ **Benutzername:** *Benutzername@aikq.de*
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
Verwendet STARTTLS oder SSL.
- 

### ▼ [AOL](#) (Domain *aol.com*)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.aol.com*, IMAP: *imap.de.aol.com*
  - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.de.aol.com* (Port 587)
  - ▶ **Benutzername:** AOL-Name
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.
- 

### ▼ [AOL](#) (Domains *aim.com* und *aol.de*)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.aim.com*, IMAP: *imap.aim.com*
  - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.aim.com* (Port 587)
  - ▶ **Benutzername:** AOL-Name
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.
- 

### ▼ [Arcor](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.arcor.de*, IMAP: *imap.arcor.de*
  - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.arcor.de*
  - ▶ **Benutzername:** Benutzername
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ [bluewin.ch](#) (bluemail.ch)

- ▶ **Posteingangsserver:** *imap.bluewin.ch* (IMAP)
  - ▶ **Postausgangsserver:** *smtpauth.bluewin.ch* (Port 587)
  - ▶ **Benutzername:** E-Mail-Adresse
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ [directBOX](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop3.directbox.com*
  - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.directbox.com*
  - ▶ **Benutzername:** Benutzername@directbox.com
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

#### ▼ freenetMail

- ▶ **Posteingangsserver:** *mx.freenet.de* (POP3 und IMAP)
  - ▶ **Postausgangsserver:** *mx.freenet.de* (Port 587)
  - ▶ **Benutzername:** Benutzername@freenet.de
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
Der Mail-Versand über SMTP muss erst freigeschaltet werden.
- 

#### ▼ Gmail (ehem. Google Mail)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.gmail.com* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.gmail.com* (SSL; Port 993)
  - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.gmail.com* (SSL; Port 465 oder 587)
  - ▶ **Benutzername:** Benutzername@gmail.com
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren.  
POP3 und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.  
Der SMTP-Server läuft auf Port 465 oder 587, der POP3-Server auf Port 995 (Standard-Port für POP3 über SSL), der IMAP-Server auf Port 993 (Standard-Port für IMAP über SSL).
- 

#### ▼ GMX

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.gmx.net* (bei SSL Port 995), IMAP: *imap.gmx.net* (bei SSL Port 993)
  - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.gmx.net* (SSL über Port 25, 587 oder 465)
  - ▶ **Benutzername:** GMX-Kundennummer oder GMX-E-Mail-Adresse
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP", je nachdem, wie Sie Ihren Account eingestellt haben.  
SMTP steht auch über den alternativen Port 587 zur Verfügung.  
Sollte es beim Anmelden Probleme geben, sollten Sie in jedem Fall beide Möglichkeiten für den Benutzernamen ausprobieren.  
IMAP ist laut GMX nur in den Tarifen *ProMail* und *TopMail* verfügbar. Im Tarif *FreeMail* ist IMAP offiziell nicht verfügbar, aber es scheint bei vielen Konten trotzdem zu funktionieren (Stand: 10.11.2012).
- 

#### ▼ Hotmail (egal ob kostenlos oder kostenpflichtig)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop3.live.com* (SSL; Port 995)
  - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.live.com* (STARTTLS; Port 25)
  - ▶ **Benutzername:** Vollständige Hotmail-E-Mail-Adresse
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
POP3 und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.
- 

#### ▼ iCloud Mail (me.com, kostenpflichtig)

- **Posteingangsserver:** *imap.mail.me.com* (IMAP)
  - **Postausgangsserver:** *smtp.mail.me.com*
  - **Benutzername:** Benutzername@me.com
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

#### ▼ mail.de

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop.mail.de* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.mail.de* (SSL; Port 993)
  - **Postausgangsserver:** *smtp.mail.de* (SSL; Port 587)
  - **Benutzername:** Benutzername@mail.de
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. POP3, IMAP und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.
- 

#### ▼ My Opera Mail

- **Posteingangsserver:** IMAP: *imap.myopera.com* (SSL; Port 993)
  - **Postausgangsserver:** *smtp.myopera.com* (SSL; Port 587)
  - **Benutzername:** Benutzername@myopera.com
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

#### ▼ Smart-Mail

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop.smart-mail.de*, IMAP: *imap.smart-mail.de*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.smart-mail.de*
  - **Benutzername:** Smart-Mail-E-Mail-Adresse
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

#### ▼ SX Mail

- **Posteingangsserver:** POP3: *sxmail.de*, IMAP: *sxmail.de*
  - **Postausgangsserver:** *sxmail.de*
  - **Benutzername:** SX-Mail-E-Mail-Adresse
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. Optional ist SSL möglich.
- 

#### ▼ WEB.DE FreeMail

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.web.de*, IMAP: *imap.web.de*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.web.de*
  - **Benutzername:** Benutzername
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

#### ▼ webmail.de

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop.webmail.de*, IMAP: *imap.webmail.de*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.webmail.de*
  - **Benutzername:** Benutzername
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. Optional ist SSL oder STARTTLS möglich.
-

### ▼ **Yahoo! Mail** (gilt für Yahoo! Deutschland)

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop.mail.yahoo.com*, IMAP: *imap.mail.yahoo.com*
- **Postausgangsserver:** *smtp.mail.yahoo.com*
- **Benutzername:** Benutzername
- **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren.  
Diese Daten gelten für die deutsche Version von Yahoo! Mail.  
In anderen Ländern ist es unter Umständen nicht möglich, POP3 und SMTP kostenlos zu nutzen.

[↑ Nach oben](#) [↓ Nach unten](#)

## ▼ **Provider & Online-Dienste**

### ▼ **Alice DSL**

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.alice.de*, IMAP: *imap.alice.de*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.alice.de*
  - **Benutzername:** Alice E-Mail-Adresse
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ **Chello** (Österreich, Wien)

- **Posteingangsserver:** *pop.chello.at*
  - **Postausgangsserver:** *mgate.chello.at*
  - **Benutzername:** Benutzername
  - **Besonderheiten:** Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über Chello (UPC-Telekabel) ins Internet eingewählt sind.
- 

### ▼ **Kabel BW**

- **Posteingangsserver:** *pop.kabelbw.de*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.kabelbw.de*
  - **Benutzername:** Vollständige Kabel-BW-E-Mail-Adresse
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ **Kabel Deutschland** (Kunden ohne eigene Domain)

- **Posteingangsserver:** *pop3.kabelmail.de*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.kabelmail.de*
  - **Benutzername:** Vollständige Kabel-Deutschland-E-Mail-Adresse
  - **Besonderheiten:** Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über Kabel Deutschland ins Internet eingewählt sind.
- 

### ▼ **Kabel Deutschland** (Kunden mit eigener Domain)

- **Posteingangsserver:** *pop.kabelhomepage.de*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.kabelhomepage.de*
  - **Benutzername:** Vollständige E-Mail-Adresse
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

### ▼ NetCologne

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.netcologne.de* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.netcologne.de* (SSL; Port 993)
  - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.netcologne.de*
  - ▶ **Benutzername:** nc-xxxx (NetCologne-Benutzername)
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
POP3 und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.  
Der SMTP-Server läuft auf Port 465 oder 587, der POP3-Server auf Port 995 (Standard-Port für POP3 über SSL), der IMAP-Server auf Port 993 (Standard-Port für IMAP über SSL).
- 

### ▼ O<sub>2</sub> Online

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.o2online.de*, IMAP: *imap4.o2online.de*
  - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.o2online.de*
  - ▶ **Benutzername:** Benutzername@o2online.de
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ T-Online

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *popmail.t-online.de*, IMAP: *imapmail.t-online.de*
  - ▶ **Postausgangsserver:** *smtpmail.t-online.de*
  - ▶ **Benutzername:** E-Mail-Adresse
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
Weitere Einstellungen (z.B. für SSL) finden Sie unter <http://www.t-online.de/email/server/>.
- 

### ▼ Unitymedia

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.unitybox.de*
  - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.unitybox.de*
  - ▶ **Benutzername:** Vollständige Unitymedia-E-Mail-Adresse
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ Vodafone DSL E-Mail

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.uc.vodafone.de*, IMAP *imap.uc.vodafone.de*
  - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.uc.vodafone.de*
  - ▶ **Benutzername:** Benutzername
  - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ Vodafone MobileMail

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.email.vodafone.de*, IMAP *imap.email.vodafone.de*
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.email.vodafone.de*
- ▶ **Benutzername:** MobileMail-Adresse
- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.

↑ Nach oben ↓ Nach unten

## ▼ Webspacer-Anbieter

### ▼ 1&1 Hosting

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop.1und1.de*, IMAP: *imap.1und1.de*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.1und1.de*
  - **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ all-inkl.com

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.IhreDomain.xyz*, IMAP *imap.IhreDomain.xyz*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
  - **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ domainFACTORY

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.IhreDomain.xyz*, IMAP *imap.IhreDomain.xyz*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
  - **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ Domainunion

- **Posteingangsserver:** *pop.IhreDomain.xyz*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
  - **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ goneo

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop.goneo.de*, IMAP: *imap.goneo.de*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.goneo.de*
  - **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ Host Europe

- **Posteingangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz* (POP3 und IMAP)
  - **Postausgangsserver:** *mailout.IhreDomain.xyz*
  - **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ Kontent

- **Posteingangsserver:** *pop.kontent.com* (POP3 und IMAP)
  - **Postausgangsserver:** *smtp.kontent.com*
  - **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

### ▼ one.com

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop.IhreDomain.xyz*, IMAP: *imap.IhreDomain.xyz*
  - **Postausgangsserver:** *send.one.com*
  - **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

#### ▼ [prosite.de](#)

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop.IhreDomain.xyz*, IMAP: *imap.IhreDomain.xyz*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
  - **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
Beachten Sie auch den [entsprechenden FAQ-Eintrag bei prosite.de](#).
- 

#### ▼ [Strato](#)

- **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.strato.de*, IMAP: *imap.strato.de*
  - **Postausgangsserver:** *smtp.strato.de*
  - **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

#### ▼ [UD Media](#)

- **Posteingangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz* (POP3 und IMAP)
  - **Postausgangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz* (Port 25 oder 587)
  - **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.  
Wenn Sie die Mails über Port 25 versenden, antwortet der SMTP-Server bei der Verbindungsaufnahme aus Gründen des Spam-Schutzes erst nach 30 Sekunden. Bei Port 587 entfällt diese Wartezeit.
- 

#### ▼ [WebGo24](#)

- **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz*
  - **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz*
  - **Benutzername:** webxxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
  - **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
- 

#### ▼ [Webhostone](#)

- **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz*
- **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz*
- **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
- **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Zuletzt aktualisiert: 06.05.2013

Alle Angaben ohne Gewähr!

[Startseite](#) --> [Hilfen & Technische Artikel](#) --> Liste mit POP3- und SMTP-Servern

---

