


Praxistipps > Internet > Yahoo-Mail in Outlook einrich...



Google Anzeigen

Outlook einrichten

Jetzt Outlook in 5 Min. einrichten! Mit Outlook aktuell 50% Zeit sparen

www.Outlook-aktuell.de

12. April 2013

Yahoo-Mail in Outlook einrichten


Steffen Albrecht

Ihre Yahoo-Mails können Sie auch via Outlook abrufen, wenn Sie das Programm entsprechend einrichten. Wir erklären die einzelnen Schritte in Outlook und welche Server-Informationen zum Mail-Setup nötig sind.

Yahoo! Mail in Outlook 2010 einrichten

So richten Sie Yahoo! in Outlook 2010 ein.

1. Klicken Sie zunächst auf [Datei] und auf [Konto hinzufügen].
2. Es erscheint ein neues Assistent-Fenster, wo Sie die Option [Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren] wählen und zweimal auf [Weiter] klicken.



Google Anzeigen

Domain Reseller Kto


.COM & .NET @ besten Preis erhalten Begrenztes Angebot. Jetzt anmelden!

de.resellerclub.com

Yahoo-Mail-Einstellungen für POP-Server konfigurieren

Dann tragen Sie folgende Daten im neuen Fenster ein:

- › Ihr Name: gewünschter Absendername, z.B. Max Mustermann
- › E-Mail-Adresse: vollständige Mail-Adresse, z.B. max.mustermann@yahoo.de
- › Posteingangsserver: pop.mail.yahoo.com
- › Postausgangsserver: smtp.mail.yahoo.com
- › Benutzername: der erste Teil Ihrer Mail-Adresse, ohne die @yahoo.de-Endung. Im Beispiel: max.mustermann
- › Kennwort: das Passwort Ihres Mail-Accounts. Machen Sie ein Häkchen bei "Kennwort speichern", damit Sie das




Passwort nicht jedes Mal eingeben müssen.

- › Stellen Sie sicher, dass die Anmelde-Option "durch gesicherte Kennwortauthentifizierung" nicht aktiviert ist.

Nach einem Klick auf "Weitere Einstellungen" öffnet sich ein weiteres Fenster.

- › Wählen Sie den Reiter "Postausgangsserver" und aktivieren Sie die Option [Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung].
- › Wechseln Sie zum Reiter "Erweitert" und machen Sie einen Haken bei [Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)].
- › Dropdown-Menü des Postausgangsservers wählen Sie [SSL].



Der Port des Posteingangsservers (POP3) sollte 995 sein und der des Postausgangsservers (SMTP) 465. Falls nicht, tippen Sie die Ziffern einfach ein.

Yahoo-IMAP-Server in Outlook einrichten

Falls Sie nicht das POP3-Protokoll, sondern IMAP nutzen möchten, gehen Sie nach dem selben Schema wie oben vor. Ändern müssen Sie nur folgendes:

- › Posteingangsserver: imap.mail.yahoo.com
- › Port für Posteingang: 993

War dieser Artikel hilfreich?



3 Stimme(n), 5,00 von 5

Like

0

1

Twittern

0

Diese Praxistipps könnten Sie auch interessieren:

- › [GMX Mailkonto in Outlook einrichten](#)
- › [Outlook Express einrichten – so geht's](#)
- › [Outlook: Signatur erstellen](#)

Schlagwörter: [Email](#) , [IMAP](#) , [Mail](#) , [Outlook](#) , [POP](#) , [Yahoo](#)

[Praxistipps Home](#) [Kategorien](#) [Autor werden](#)

[Impressum](#) [Nutzungshinweis](#) [Datenschutz](#) [CHIP Online](#)