


[Home](#) [Tipps](#) [Software](#) [Windows](#)

Ratgeber: Betriebssysteme

So installieren Sie Windows XP

19 Bilder

Windows XP Home Edition Setup

Willkommen

In diesem Teil des Setupprogramms wird die Installation von Microsoft(R) XP auf diesem Computer vorbereitet.

- Drücken Sie die EINGABETASTE, um Windows XP jetzt zu installieren.
- Drücken Sie die R-TASTE, um eine Installation von Windows XP mithilfe der Wiederherstellungskonsole zu reparieren.
- Drücken Sie die F3-TASTE, um die Installation abzubrechen, ohne Windows XP zu installieren.

EINGABE=Fortsetzen R=Reparieren F3=Installation abbrechen

Der Computer muss von der CD starten: Legen Sie die Silberscheibe mit Windows XP in das CD-Laufwerk und fahren Sie den Computer hoch. Drücken Sie die Eingabetaste, sobald das oben stehende Fenster auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sollte der PC nicht von der CD starten, können Sie das im BIOS ändern. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Installation vorzubereiten. Drücken Sie im nächsten Bildschirm die F8-Taste. Damit stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu.

Windows XP Home Edition Setup

In der Liste unten sind die bestehenden Partitionen und nicht partitionierten Bereiche auf diesem Computer aufgeführt.

Verwenden Sie die NACH-OBEN- und NACH-UNTEN-TASTEN, um eine Partition oder einen nicht partitionierten Bereich in der Liste auszuwählen.

- Drücken Sie die EINGABETASTE, um Windows XP in der ausgewählten Partition zu installieren.
- Drücken Sie die E-TASTE, um eine Partition in dem unpartitionierten Bereich zu erstellen.
- Drücken Sie die L-TASTE, um die ausgewählte Partition zu löschen.

12285 MB Festplatte 0, ID=0, Bus=0 (an atapi) [MBR]

C:	Partition1 [NTFS] Unpartitionierter Bereich	12276 MB < 11251 MB frei> 8 MB
----	--	-----------------------------------


EINGABE=Installieren L=Partition löschen F3=Installation abbrechen

Als Nächstes müssen Sie Ihre Festplatte formatieren. Drücken Sie die Esc-Taste, um Windows XP neu zu installieren. Wählen Sie die Partition, auf der Sie Windows installieren möchten. Üblicherweise wird das Betriebssystem auf der Partition C installiert. Drücken Sie zunächst auf L, um alte Partitionen zu löschen. Im nächsten Bildschirm drücken Sie die Eingabetaste und die B-Taste, um die Eingabe zu bestätigen.



EINGABE=Installieren E=Partition erstellen F3=Installation abbrechen

Die alte Partition ist gelöscht. Wählen Sie nun den Eintrag *Unpartitionierter Bereich* und drücken Sie die E-Taste.



EINGABE=Erstellen ESC=Abbrechen

Sie können nun die Größe der künftigen Partition festlegen. Es empfiehlt sich allerdings, alles so zu lassen, wie es ist und die Eingabetaste zu drücken.




EINGABE=Installieren L=Partition löschen F3=Installation abbrechen

Die Partition ist erstellt. Wählen Sie – falls noch nicht geschehen – die Partition C und drücken Sie die Eingabetaste.



EINGABE=Fortsetzen ESC=Abbrechen

Falls der Eintrag *Partition mit dem NTFS-Dateisystem formatieren* noch nicht ausgewählt ist, holen Sie es nach und drücken die Eingabetaste. Die Partition wird nun formatiert. Gleich danach werden automatisch alle erforderlichen Daten von der CD auf die Festplatte kopiert. Je nach Leistung des Computers kann das einige Zeit in Anspruch nehmen.



EINGABE=Computer neu starten
Der Computer startet nun automatisch neu. Wenn Sie nicht so lange warten wollen, drücken Sie die Eingabetaste.




Nach dem Neustart müssen Sie erst einmal gar nichts tun. Die kopierten Daten werden verarbeitet.



Nun ist wieder Ihr Einsatz gefordert. In diesem Menü passen Sie die Sprach- und Uhrzeiteinstellungen an; in der Regel reicht ein Klick auf *Weiter*.




Sie geben Ihren Namen ein und klicken auf *Weiter*. Das untere Feld können Sie frei lassen.



Geben Sie den Windows-Schlüssel ein; er befindet sich auf der mitgelieferten CD. Manche Computerhersteller kleben den Schlüssel allerdings auch auf das PC-Gehäuse. Ein Klick auf *Weiter* bestätigt die Eingabe.




Geben Sie den Namen des Computers ein, den er im Heimnetzwerk haben soll, etwa „Arbeitszimmer“. Ist der PC nicht in ein Netzwerk integriert, klicken Sie gleich auf *Weiter*.




Auch bei der Uhrzeiteinstellung genügt meist ein Klick auf Weiter.



Der Computer arbeitet wieder eine Weile. Anschließend taucht das Fenster *Netzwerkeinstellungen* auf: Klicken Sie auf *Weiter*.



Nach einer Weile meldet sich Windows wieder mit einem Fenster. Klicken Sie auf **Weiter**.



Wie ist Ihr Computer mit dem Internet verbunden? Haben Sie eine DSL-Verbindung, wählen Sie den ersten Punkt und klicken danach auf **Weiter**. Wenn Sie die Internetverbindung erst später einrichten möchten, klicken Sie auf **Überspringen**.

 Microsoft
Windows^{xp}

Möchten Sie Windows jetzt aktivieren?

Sie sollten diese Windows-Kopie jetzt aktivieren, um Softwarepiraterie zu reduzieren.

Sie müssen Ihren Namen und andere persönliche Daten nicht angeben, wenn Sie Windows aktivieren.

Falls Sie Windows jetzt nicht aktivieren, können Sie es weiterhin verwenden, aber Sie werden in regelmäßigen Abständen erinnert, Windows zu aktivieren. In 30 Tagen muss Windows aktiviert werden, sonst kann es nicht mehr verwendet werden. Falls Sie Windows telefonisch über den Kundendienst aktivieren möchten, sollten Sie die Aktivierung jetzt nicht ausführen und die Option "Nein, in ein paar Tagen erinnern" wählen.

Lesen Sie die [Datensicherheitsinformationen zur Microsoft Produktaktivierung](#).

Möchten Sie Windows jetzt aktivieren?

Ja, Windows jetzt über das Internet aktivieren
 Nein, in ein paar Tagen erinnern



Drücken Sie die F1-Taste,
um die Hilfe anzuzeigen.

 Zurück Weiter 

Eine Neuinstallation von Windows setzt auch eine Aktivierung voraus. Markieren Sie den Punkt *Ja, ...*, um Windows sofort in Gang zu setzen. Sollten Sie das nicht wollen oder ist die Internetverbindung noch nicht bereit, klicken Sie auf *Nein, ...*. Bestätigen Sie per Klick auf *Weiter*.

 Microsoft®
Windows® xp

Wer wird diesen Computer verwenden?

Geben Sie die Namen der Personen ein, die diesen Computer verwenden werden. Es wird ein separates Benutzerkonto für jede Person erstellt, so dass jeder Benutzer festlegen kann, wie Informationen angezeigt und strukturiert, Dateien und Computereinstellungen geschützt und Desktopeneinstellungen benutzerdefiniert angepasst werden sollen.

Benutzername:

2. Benutzer:

3. Benutzer:

4. Benutzer:

5. Benutzer:

Die Namen werden auf der Willkommensseite alphabetisch sortiert. Klicken Sie beim Starten von Windows einfach auf Ihren Namen, um sich anzumelden. Klicken Sie auf **Start**, **Systemsteuerung** und dann auf **Benutzerkonten**, nachdem Windows eingerichtet wurde, falls Sie Kennwörter und Berechtigungen für alle Benutzer setzen oder weitere Benutzerkonten hinzufügen möchten.

 Drücken Sie die F1-Taste, um die Hilfe anzuzeigen.

 Zurück Weiter 

In diesem Bildschirm müssen Sie mindestens den ersten Benutzernamen eingeben. Klicken Sie danach auf **Weiter**.

 Microsoft®
Windows® xp

Vielen Dank!

Windows wurde konfiguriert. Folgende Schritte wurden durchgeführt:

Der Computer ist für den Internetzugang konfiguriert.

Verwenden Sie die Produkttour, um die neuen Funktionen von Windows XP kennenzulernen. Zusätzliche hilfreiche Informationen finden Sie unter **Hilfe und Support**. Diese Optionen befinden sich im **Startmenü**.

 Drücken Sie die F1-Taste, um die Hilfe anzuzeigen.

Ertig stellen 

Ein Klick auf *Fertig stellen* schließt die Installation ab. Sie sollten nun den Computer noch einmal neu starten, um sicherzugehen, dass alle Komponenten einwandfrei funktionieren.

» Eine druckoptimierte Version dieser Anleitung aufrufen

Empfehlen

7 Personen empfehlen das.

Finden Sie mehr zu folgenden Begriffen: [Microsoft](#), [Windows](#), [Installation](#), [Vista](#), [XP](#), [Betriebssystem](#)

Beitrag teilen:

per E-Mail

VZ-Netzwerke

Twitter

[Beitrag drucken](#)

[Hinweis an die Redaktion](#)

[Beitrag verlinken](#)

© COMPUTER BILD

www.computerbild.de