

Anleitung zur Windows Produktaktivierung

Ein Service von
www.pclehrer.de


Wenn Windows installiert wird muss man seinen CD-Product Key eingeben.



Trotzdem muss diese Windows-Version noch innerhalb von 30 Tagen bei Microsoft per Internet oder telefonisch aktiviert werden. D.h. Zahlencodes müssen abgeglichen werden. Dies ist ein Schutz vor Raubkopien, es soll verhindert werden, dass die selbe Windows-Software auf verschiedenen Computern installiert wird. Bitte lassen Sie die 30 Tage nicht verstreichen, da Sie sonst Ihr Computer aussperrt und nur noch im umständlichen abgesicherten Modus aktiviert werden kann.

Aktivieren kann man Windows auf 3 verschiedene Arten.

1. Gehen Sie zu Start/Programme/Zubehör/Systemprogramme und dort auf



2. Doppelklick auf dem Traysymbol  neben der Uhr

3. Start/Ausführen. Öffnen: `oobe/msoobe /a` eingeben

Jedes mal erscheint danach o.a. Fenster „Windows aktivieren“.

Sie haben verschiene Möglichkeiten dies zu tun:

1. **Ja, Windows jetzt über das Internet aktivieren**, dann geht alles automatisch, allerdings werden auch weitere Daten zu Ihrer Systemkonfiguration an Microsoft übertragen.

2. **Ja, Windows telefonisch über den Kundendienst aktivieren**

Hierbei bleiben Sie und Ihr Computer anonym.

Im folgenden Beispiel werden wir telefonisch aktivieren, klicken Sie also auf 

Neue Installationskennung wird erstellt...

Es wird zuerst eine auf Ihren Computer passende Installationskennung erstellt. Somit ist der Product Key verbraucht und kann nicht mehr auf einem anderen Computer verwendet werden. Deshalb, den Product Key nicht weitersagen.



Gehen Sie nun zu

Start/Programme/Zubehör/Systemprogramme und dort auf 

Stellen Sie als Land Deutschland ein.

Wählen Sie die angegebene Telefonnummer **Gebührenfreie Nummer: 0800 2848283** 0800-2848283, tippen Sie dann mit der Taste des Telefons die [1] ein (für Aktivieren des Produkts).

Anleitung zur Windows Produktaktivierung

Ein Service von
www.pclehrer.de

Schritt 3: Geben Sie dem Kundendienst die folgende Installationskennung:

088233-440341-028465-843614-624215

Geben Sie nun Ihre **eigene** lange Installationskennungs-Nummer der Reihe nach mit den Telefontasten ein.

Als Antwort erhalten Sie vom Sprachsystem eine lange Zahlenreihe, die Ihnen vorgelesen wird.

Tippen Sie diese in die vorgesehenen Kästchen ein.

Die Kästchen werden Blöcke genannt. Also Block A, dann Block B usw.

Begonnen wird, nachdem Sie am Telefon die Raute Taste [#] gedrückt haben.

Neu beginnen können Sie mit der [*] Taste, wiederholen mit der Taste [#]

Schritt 4: Geben Sie die vom Kundendienst angegebene Bestätigungsnummer hier ein:

A B C D E F G
457525 - 12 - - - - -

Die Schreibmarke springt automatisch zum nächsten Block.

Wenn alles geklappt hat beenden Sie den Vorgang mit **Weiter**

Windows bestätigt, dass die Aktivierung geklappt hat.

Testen kann man das später in dem einfach die Aktivierung neu aufgerufen wird, man erhält dann diesen Hinweis.



Falls die **Aktivierung irgendwann einmal erneut verlangt wird**, (i.d.R. nach einer Hardware-Änderung) aber das Aktivierungsfenster nicht mehr erscheint, gehen Sie so vor:

Klicken Sie auf Start/Ausführen Ausführen...

Geben Sie hier folgendes ein: **regsvr32 regwizc.dll**, Bestätigen Sie mit OK

Und dann **regsvr32 licdll.dll**, Bestätigen Sie mit OK

Dies passiert häufig wenn mit dem Programm XPAntispy **XPAntispy V3.7** folgende Punkte auch mit ausgeführt wurden. Hier zu haben: <http://xpantispy.de/>

Regsvr32.dll's deregistrieren	Deregistriert die RegistrationWizardControl. Diese wird zur Online-Registrierung benötigt. Bitte nicht mit der WPA (Windows Produkt Aktivierung) verwechseln!
Regwizc.dll	Dies ist ein Bestandteil der WPA und sollte erst nach der Aktivierung von XP deaktiviert werden.

Nun funktioniert die Aktivierung wieder wie gewohnt.

Viel Spaß