



Anleitung Windows 10 Desktop Kachel wieder herstellen

Seit Windows 8 gibt es ja die Windows UI (ehemals Metro Oberfläche) über die man seine Programme startet und normalerweise sollte sich dort auch eine Desktop Verknüpfung finden mit der man recht einfach eben zum Desktop wechseln kann. Ist diese nicht vorhanden, kann es zwei Gründe dafür haben.

Grund 1: Die Verknüpfung wird nur nicht am Startbildschirm angezeigt
Dies können wir recht einfach testen, indem wir uns „Alle Apps“ über den kleinen Pfeil links unten am Startbildschirm anzeigen lassen. Ist in diesen Programmen das Icon „Desktop“ zu sehen, kann man dieses mittel Rechtsklick wieder an das Startmenü pinnen. -> An „Start“ anheften



Sollte man darin keinen „Desktop“ finden, ist die Verknüpfung hart gelöscht und wir müssen diese wieder per Hand hinzufügen!



Um diesen Schritt zu vereinfachen, habe ich schon mal was vorbereitet!

→ [Download Startmenü Desktop Verknüpfung](#)

Dieses ZIP-File entpackt ihr einfach an eine Stelle, welche ihr wieder findet!


Als nächstes müssen wir das File an die richtige Stelle kopieren! Diese verbirgt sich hinter folgenden Pfad!

%programdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Diese Zeile kopiert ihr Euch nun einfach und gebt diese in das Ausführen Fenster ein. Dieses wird Euch angezeigt, wenn man im Betriebssystem folgende Tastenkombination drückt:

[Windows-Taste]+[R]

Das sollte dann wie folgt aussehen:



Diese Eingabe bestätigen wir mit „OK“ und das entsprechende Verzeichnis sollte sich nun öffnen!

Genau in dieses Verzeichnis kopieren wir nun die gerade heruntergeladene Verknüpfung!

	Windows-System	18.03.2014 11:31	Dateiordner	
	Windows-Zubehör	18.03.2014 10:37	Dateiordner	
	Browserwahl	22.08.2013 08:57	Verknüpfung	3 KB
	Camera	22.08.2013 08:57	Verknüpfung	3 KB
	Desktop	22.08.2013 08:57	Verknüpfung	1 KB
	OneDrive	18.03.2014 11:13	Verknüpfung	3 KB
	PC-Einstellungen	22.08.2013 08:54	Verknüpfung	3 KB
	Photos	22.08.2013 08:57	Verknüpfung	3 KB
	Store	22.08.2013 08:48	Verknüpfung	3 KB



Beim Kopiervorgang kann es zu einer Sicherheitsabfrage kommen. Diese müsst ihr natürlich bestätigen!

Jetzt habt ihr die Desktop Tile neu angelegt und diese sollte nun direkt auf dem Startbildschirm auftauchen. Jetzt müsst ihr diese nur noch an die richtige Stelle verschieben und das Problem ist gelöst!

TIPP: Wenn ihr mit der Maus in das untere linke Eck am Startbildschirm fahrt, bekommt ihr ein Windows-Fenster angezeigt. Über dieses gelangt man auch recht schnell wieder zum Desktop zurück! Vielleicht kann man sich dann die Windows Desktop Kachel ganz sparen! Wobei ich sagen muss, ich mag diese Kachel persönlich auch recht gerne! Ist einfach ein zusätzlicher Geschwindigkeitsschub, wenn man gerade keine Tastatur-Kommandos verwenden! Hier kommt man übrigens mit folgender Tastenkombination zurück zum Desktop:

[Windows-Taste]+[D]

Quelle: <http://itler.net/desktop-kachel-startbildschirm-von-windows-wieder-herstellen/>

edit: So, doch einfacher als gedacht. Du machst folgendes:

1. Erstelle eine Textdatei und nenne diese Desktop.scf. Kopier die irgendwohin.
2. Erstelle eine Verknüpfung die eben auf genau diese erstelle Desktop.scf verweist.
3. Kopiere die Verknüpfung nach C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\
4. Das kannst du dann ins Startmenü pinnen und das zeigt dir den Desktop an