



## Anleitung Windows 10 Passworte ändern, neu erstellen und löschen

Inhaltsverzeichnis:

### Inhalt

Dem ADMINKONTO ein Passwort geben.....	1
Einen neuen Benutzer als Administrator anlegen .....	3
Die automatische Anmeldung ausschalten.....	4
Das Passwort eines vorhandenen Benutzers ändern .....	7
Das Passwort eines Benutzers löschen.....	7

Bei einer Installation durch PC-Blitzhelfer sind die Benutzerkonten standardmäßig ohne Passworte eingerichtet, und das Standardkonto startet direkt, also ohne die Möglichkeit der Auswahl eines anderen Benutzers

Sie finden auf Ihrem PC nach der Einrichtung von PC-Blitzhelfer ein zweites Benutzerkonto mit Namen ADMINKONTO, es ist ohne Passwort eingerichtet. Empfehlung: der Standard-Benutzer (in der Regel der Vorname des Besitzers) sollte nur mit eingeschränkten Rechten arbeiten. Beide Konten sind ohne Passwort eingerichtet.

## Dem ADMINKONTO ein Passwort geben

Soll nun z.B. das vorhandene Konto ADMINKONTO ein Passwort bekommen gehen Sie so vor:

Zuerst muss der automatische Start ausgeschaltet werden.

Drücken Sie die Windows-Taste (und halten Sie fest) dann noch die Taste R tippen.



Im nächsten Fenster geben Sie das folgende ein: netplwiz

Öffnen:  dann OK

Entfernen Sie hier das Häkchen, wenn noch gar keines dort ist, dann ist es bereits o.k.



Benutzerkonten X

Benutzer Erweitert

Verwenden Sie die unten stehende Liste, um Benutzern den Zugriff auf den Computer zu gestatten bzw. zu verweigern und um Kennwörter oder andere Einstellungen zu ändern.

Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben

Benutzer dieses Computers:

Benutzername	Gruppe
ADMINKONTO	Administratoren; Benutzer

Nun geben wir dem ADMINKONTO ein Kennwort.

Drücken Sie die Windows-Taste + i. Dadurch öffnen sich die Windows-Einstellungen

Dort klicken Sie auf Konten  
Ihre Konten, E-Mail-Adresse, Synchronisieren, Arbeit, Familie dann Anmeldeoptionen

Dann auf Kennwort  
Mit Ihrem Kontokennwort anmelden dann auf

Kennwort  
Mit Ihrem Kontokennwort anmelden  
  
Ihr Konto verfügt über kein Kennwort. Sie müssen ein Kennwort hinzufügen, bevor Sie andere Anmeldeoptionen verwenden können.  
  
Sicherheitsfragen aktualisieren  
[Weitere Informationen](#)

Hinzufügen

**Kennwort erstellen**

Neues Kennwort:  .....

Kennwort bestätigen:  .....

Kennworthinweis: attempt

**Kennwort erstellen**

Verwenden Sie bei Ihrer nächsten Anmeldung das neue Kennwort.

**ADMINKONTO**  
Lokales Konto



## Einen neuen Benutzer als Administrator anlegen

Zum Anlegen eines neuen Benutzers als lokales Konto (also keine Anmeldung bei Microsoft) gehen Sie so vor:

Drücken Sie die Windows-Taste + i. Dadurch öffnen sich die Windows-Einstellungen



Konten

Ihre Konten, E-Mail-Adresse,  
Synchronisieren, Arbeit, Familie

dann

 Familie und andere Benutzer

Dort klicken Sie auf



Diesem PC eine andere Person hinzufügen

dann



### Wie meldet sich diese Person an?

Geben Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer der Person ein, die Sie hinzufügen möchten. Wenn die Person Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype oder Xbox verwendet, geben Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, die für die Anmeldung verwendet wird.

E-Mail oder Telefon

Ich kenne die Anmeldeinformationen für diese Person nicht

Dann



### Konto erstellen

jemand@example.com

Stattdessen eine Telefonnummer verwenden

Neue E-Mail-Adresse anfordern

Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen

Dann

Von wem wird dieser PC genutzt?

Hans

Dann

im Beispiel ist es Hans

 Hans  
Lokales Konto



Dann **Weiter** dann  Hans  
Lokales Konto dann **Kontotyp ändern** dann 



## Die automatische Anmeldung ausschalten

(evtl. mit Passwort)

Damit nun der Benutzer Hans ohne Passwortabfrage startet gehen Sie so vor:

Drücken Sie die Windows-Taste (und halten Sie fest) dann noch die Taste R tippen.




Im nächsten Fenster geben Sie das folgende ein: netplwiz

**Öffnen:**  dann **OK**

Klicken Sie in Fenster auf  Hans  
Benutzer  
dann entfernen Sie das Häkchen bei  Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben und **OK**

Wenn Sie nun hier nun hier kein Passwort eingeben




startet der Benutzer Hans ohne Abfrage des Benutzers.

Also diese Möglichkeit den Benutzer beim Starten zu wechseln entfällt



Wird hier das evtl. vorhandene Passwort mit eingegeben, startet der Benutzer Hans auch ohne weitere Abfrage durch. Es wird nicht nach dem Passwort gefragt.



Was nun bei ersten Anmelden erscheint sind die Datenschutzabfragen, z.B.

## Mehr mit Spracheingaben ausführen

Wählen Sie Ihre Einstellungen und anschließend "Annehmen" aus, um sie zu speichern. Unter dem Link "Weitere Informationen" erhalten Sie weitere Hinweise zu diesen Einstellungen und erfahren, wie Sie diese ändern können, wie Windows Defender SmartScreen funktioniert und wie die zugehörigen Daten übertragen und verwendet werden.



### Online-Spracherkennung verwenden

Diktieren Sie Texte, und sprechen Sie mit Cortana und anderen Apps, die die cloudbasierte Windows-Spracherkennung verwenden. Senden Sie Ihre Sprachdaten an Microsoft, um zur Verbesserung der Sprachdienste beizutragen.



### Online-Spracherkennung nicht verwenden

Sie können weder die Diktatfunktion verwenden, noch mit Cortana sprechen oder andere Apps nutzen, die die cloudbasierte Windows-Spracherkennung unterstützen. Sie können jedoch weiterhin die Windows-Spracherkennungs-App und andere Sprachdienste verwenden, die nicht auf cloudbasierte Windows-Dienste angewiesen sind.


[Weitere Informationen](#)

[Annehmen](#)



Ich empfehle immer den zweiten Eintrag zu nehmen, Klicken Sie also auf den zweiten Eintrag und dann weiter mit **Annehmen**

Das Ganze geschieht nun 5-7 mal, dann erscheint die Abfrage von Edge




Klicken Sie auf dann

Schliessen Sie den Edge-Browser mit

Der neue Desktop erscheint nun allerdings noch ohne die Benutzerdateien

Klicken Sie auf einer freien Stelle des Desktops mit der rechten Maustaste, dann dann dann



Setzen Sie hier die Häkchen und

Ich empfehle mit den Symbolen diese Anordnung zu machen  
So findet man die Symbole immer sofort und an der selben Stelle



Alle Standard-Symbole sind in der ersten Spalte angeordnet




## Das Passwort eines vorhandenen Benutzers ändern

Drücken Sie die Windows-Taste + i. Dadurch öffnen sich die Windows-Einstellungen



## Das Passwort eines Benutzers löschen

oder lassen Sie das Feld einfach leer



Fertig