



Anleitung Windows 10 am USB-Stick fester Laufwerkbuchstaben vergeben

Windows 10 vergibt automatisch die Internet Festplatte (z. B. C, D) eine feste Laufwerkbuchstaben. Sie wissen immer welche Festplatte welche ist und Sie können dort ihre Daten speichern. Nicht nur Sie wissen das, sondern auch die Software wenn Sie ein fester Ordner eingerichtet haben um Daten zu speichern, Beispiel der Download Ordner von Browser. Aber wie ist es mit einem Externe Festplatte oder USB-Stick? Sobald die an Computer angeschlossen werden und von Windows erkannt werden, vergibt Windows einen Laufwerksbuchstaben der gerade frei ist. Sollten Sie öfters mit externem Speichermedium arbeiten, so ist es ratsam einem festen Laufwerkbuchstaben zu vergeben. Wie das geht, zeigen wir hier auf der Anleitung:

Festen Laufwerkbuchstaben vergeben

Schließen Sie die externe Festplatte oder USB-Stick an Ihrem Computer an

Drucken Sie die Taste **Windows X** und wählen Sie **Datenträgerverwaltung**



Programme und Features

Mobilitätscenter

Energieoptionen

Ereignisanzeige

System

Geräte-Manager

Netzwerkverbindungen

Datenträgerverwaltung

Computerverwaltung

Eingabeaufforderung

Eingabeaufforderung (Administrator)

Task-Manager

Systemsteuerung

Explorer

Suchen

Ausführen

Herunterfahren oder abmelden



Desktop

Im neuen Fenster klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf die externe Festplatte oder USB-Stick und wählen Sie „**Laufwerkbuchstabe und -pfade ändern...**“



Datenträgerverwaltung

Datei Aktion Ansicht ?


← → | | ? | |

Volume	Layout	Typ	Dateisyst...	Status	Kapazität	Freier ...	% frei
—	Einfach	Basis		Fehlerfr...	487 MB	487 MB	100 %
—	Einfach	Basis	FAT32	Fehlerfr...	996 MB	934 MB	94 %
— (C)	Einfach	Basis	NTFS	Fehlerfr...	138,35 GB	70,47 ...	51 %
USB (F)					28,82 GB	945 MB	3 %
Volume					98,67 GB	20,31 ...	21 %


Öffnen
Durchsuchen
Partition als aktiv markieren
Laufwerkbuchstaben und -pfade ändern...
Formatieren...
Volume erweitern...
Volume verkleinern...
Spiegelung hinzufügen...
Volume löschen...
Eigenschaften
Hilfe

CD 0
DVD (E):
Kein Med


Datenträger 0
Basis
238,47 GB 1000 MB FAT32 (C): 138,35 GB NTFS 487 MB Volume (D): 98,67 GB NTFS
Nicht zugeordnet Primäre Partition



Klicken Sie im neuen Fenster auf Ändern...



Geben Sie einen neuen Laufwerkbuchstaben aus und klicken Sie auf OK.



Ab sofort ist der neue Laufwerksbuchstabe vergeben.

wenn Sie jetzt diese Festplatte oder USB-Stick an Ihrem Computer anschließen, bekommt der diesen Laufwerkbuchstaben (außer diese ist vorher von Windows an anderen Laufwerke vergeben worden)

Quelle: <https://www.windowspower.de/externe-festplatte-usb-stick-fester-laufwerksbuchstabe-vergeben-windows-10/>