



Anleitung Windows 11 ohne Microsoft-Konto - so geht's

Wir erklären Ihnen in unserem Beitrag, wie Sie Windows 11 auch ohne Microsoft-Konto nutzen können.



Bild: Curt Bauer / Shutterstock

Die Verknüpfung von Windows 11 mit einem Microsoft-Konto ermöglicht den Zugriff auf zusätzliche Funktionen wie OneDrive-Cloud-Speicher und Office-Anwendungen im Internet. Im Gegenzug erhält Microsoft Daten über den Nutzer. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie Windows 11 auch ohne Ihren Microsoft-Account nutzen.

- [Windows 11 Pro mit einem Offline-Konto einrichten](#)
- [So verwenden Sie Windows 11 ohne Microsoft-Konto](#)

Windows 11 Pro mit einem Offline-Konto einrichten

Wenn Sie Ihren PC zum ersten Mal mit Windows 11 Pro starten, verlangt das Setup, dass Sie Ihre Region und Ihr Tastaturlayout eingeben. Danach haben Sie die Möglichkeit, ein lokales Konto zu erstellen. Klicken Sie dafür einfach auf "**Anmeldeoptionen**", wenn Sie zum Schritt für die Anmeldung bei Ihrem Microsoft-Account angekommen sind. Sie sehen dann die Option "**Offline Konto**". Wenn Sie diese auswählen, können Sie ein lokales Benutzerkonto erstellen, für das Sie lediglich einen Benutzernamen und ein Kennwort




festlegen müssen. Windows 11 wird dann komplett ohne ein Microsoft-Konto eingerichtet.

Übrigens: Es gibt einen Trick, wie Sie von vornherein ein lokales Konto einrichten können. Dazu müssen Sie Windows 11 über eine ISO-Datei auf eine leere Festplatte installieren, während eine sehr geringe und getaktete Internetverbindung besteht. Die Verbindung sollte dabei nicht höher als 100 kBit/s sein.

So verwenden Sie Windows 11 ohne Microsoft-Konto

Für die Home-Version von Windows 11, die für den persönlichen oder familiären Gebrauch bestimmt ist, wird während des Einrichtungsprozesses ein Microsoft-Konto benötigt. Nur Windows 11 Pro erlaubt es, während des Setups ein sogenanntes "Offline-Konto" einzurichten. Verwenden Sie diese Version jedoch nicht, sind Sie gezwungen, sich mit Ihrem Microsoft-Konto anzumelden. Später können Sie dieses wieder entfernen, nachdem Sie ein lokales Konto erstellt haben. Folgen Sie unserer [Schritt-für-Schritt-Anleitung](#) oder schauen Sie sich die [Kurzanleitung](#) an.

1. Schritt:




The screenshot shows the Windows Settings app with the following interface:

- Left sidebar:** Einstellungen, Isabelle Bauer (Account icon), Einstellung suchen (Search bar), System, Bluetooth & Geräte, Netzwerk & Internet, Personalisierung, Apps, Konten (highlighted with a blue box), Zeit und Sprache, Spielen, Barrierefreiheit, Datenschutz & Sicherheit.
- Right pane title:** Konten
- Right pane items:**
 - Ihre Infos: Von E-Mail, Kalender und Kontakten verwendete Konten
 - E-Mail & Konten: Von E-Mail, Kalender und Kontakten verwendete Konten
 - Anmeldeoptionen: Windows Hello, Sicherheitsschlüssel, Kennwort, dynamische Sperre
 - Familie und andere Benutzer** (highlighted with a red box): Gerät zugriff, Arbeits- oder Schulbenutzer, Kiosk zugewiesener Zugriff
 - Windows-Sicherung: Sichern Sie Ihre Dateien, Apps und Einstellungen, um Sie auf allen Geräten wiederherzustellen.
 - Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen: Organisationsressourcen wie E-Mail, Apps und Netzwerk

Öffnen Sie die Windows-Einstellungen mit der Tastenkombination **[Windows] + [I]** und klicken Sie dort links auf die Kategorie "**Konten**". Anschließend wählen Sie im rechten Bereich des Fensters "**Familie und andere Benutzer**" aus.

2. Schritt:



The screenshot shows the Windows 11 Settings app with the following interface:

- Left sidebar:** Einstellungen, Isabelle Bauer, Einstellung suchen, System, Bluetooth & Geräte, Netzwerk & Internet, Personalisierung, Apps, **Konten** (highlighted with a blue bar), Zeit und Sprache, Spielen, Barrierefreiheit, Datenschutz & Sicherheit.
- Right pane - Ihre Familie:** Text: "Ermöglicht Sie Familienmitgliedern, sich bei diesem PC anzumelden. Organisatoren können dazu beitragen, die Onlinesicherheit der Mitglieder mithilfe von Sicherheitseinstellungen zu gewährleisten." Link: "Weitere Informationen zu Family Safety".
- Right pane - Familienmitglied hinzufügen:** Text: "Familienmitglied hinzufügen", "Konto hinzufügen" button.
- Right pane - Andere Benutzer:** Text: "Weiteren Benutzer hinzufügen", "Konto hinzufügen" button (highlighted with a red box).
- Right pane - User list:** Belle (Administrator – Lokales Konto).
- Bottom right:** "Kiosk einrichten", "Los geht's".

Klicken Sie nun unter "Andere Benutzer" auf den Button "Konto hinzufügen".

3. Schritt:



Microsoft-Konto X

Microsoft

Wie meldet sich diese Person an?

Geben Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer der Person ein, die Sie hinzufügen möchten. Wenn die Person Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype oder Xbox verwendet, geben Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, die für die Anmeldung verwendet wird.

E-Mail oder Telefon


Ich kenne die Anmeldeinformationen für diese Person nicht

Abbrechen Weiter

[Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutz und Cookies](#) [Impressum](#)


Anschließend gehen Sie auf "**Ich kenne die Anmeldeinformationen für diese Person nicht**".

4. Schritt:




Weiter geht es nun über "**Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen**".

5. Schritt:




Jetzt müssen Sie einen **Benutzernamen** für das neue Konto festlegen. Sie können auch noch ein Passwort festlegen - müssen Sie aber nicht. Klicken Sie dann auf "**Weiter**".

6. Schritt:




Sie haben nun erfolgreich ein neues Benutzerkonto angelegt. Dieses sehen Sie, wenn Sie in den Konto-Einstellungen erneut "**Familie und andere Benutzer**" öffnen. Klicken Sie hier jetzt hinter dem Konto auf den **Pfeil**, um die weiteren Optionen zu öffnen. Anschließend wählen Sie "**Kontotyp**" aus.

7. Schritt:




Wählen Sie dann im Dropdown-Menü die Option "**Administrator**" aus und klicken Sie auf "**OK**", um die Änderungen zu speichern.

8. Schritt:



Nun melden Sie sich von Ihrem aktuellen Konto ab, mit dem Sie noch mit Microsoft verbunden sind. Dafür klicken Sie unten auf das Symbol für das **Startmenü** und anschließend auf den entsprechenden **Benutzer**. Es öffnet sich dann ein Menü, in dem Sie auf "**Abmelden**" klicken.

9. Schritt:




Melden Sie sich dann bei dem lokalen Benutzerkonto an, welches Sie soeben erstellt haben. Dort öffnen Sie dann die **Konto-Einstellungen** und wählen




erneut "**Familie und andere Benutzer**" aus. Hier klicken Sie nun auf den **Pfeil** neben dem Microsoft-Konto und wählen anschließend "**Entfernen**".

10. Schritt:



Abschließend klicken Sie auf "**Konto und Daten löschen**", um Ihr Microsoft-Konto von Ihrem PC zu entfernen.

11. Schritt:



Sie haben nun erfolgreich ein lokales Konto eingerichtet und Ihren Microsoft-Account aus Windows 11 entfernt. Sie können das System nun ganz ohne Microsoft-Konto nutzen. Beachten Sie jedoch, dass einige Funktionen und Apps ein Konto erfordern.

Kurzanleitung

1. Öffnen Sie mit den Tasten **[Windows] + [I]** die Windows-Einstellungen. Wechseln Sie dann links in die Kategorie "**Konten**" und wählen Sie rechts "**Familie und andere Benutzer**" aus.
2. Klicken Sie auf "**Konto hinzufügen**" unter "**Andere Benutzer**".
3. Anschließend wählen Sie im neuen Fenster "**Ich kenne die Anmeldeinformationen für diese Person nicht**" und dann "**Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen**".
4. Danach müssen Sie einen **Benutzernamen** für das lokale Konto festlegen. Hier können Sie zudem optional ein Passwort eingeben - Sie können die Felder aber auch einfach leer lassen.
5. Nachdem Sie nun das neue Benutzerkonto erstellt haben, müssen Sie dieses zu einem Administrator machen. Dafür klicken Sie hinter dem Konto auf den **Pfeil**, um die weiteren Optionen zu öffnen.
6. Wählen Sie dann "**Kontotyp**" aus und legen Sie im neuen Fenster den Typ "**Administrator**" fest. Mit "**OK**" speichern Sie die Änderungen.



7. Nun melden Sie sich von Ihrem aktuellen Konto ab, indem Sie das **Startmenü** öffnen und dann auf Ihren **Benutzernamen** klicken. Wählen Sie dann im Menü "**Abmelden**".
8. Anschließend melden Sie sich bei dem **lokalen Benutzerkonto** an, welches Sie soeben erstellt haben.
9. Öffnen Sie hier nun in den **Konto-Einstellungen** die Option "**Familie und andere Benutzer**". Klicken Sie dann auf den Pfeil neben dem **Microsoft-Konto** und gehen Sie anschließend auf "**Entfernen**".
10. Nun klicken Sie auf "**Konto und Daten löschen**", um Ihr Microsoft-Konto zu entfernen.

Quelle: <https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-11-ohne-Microsoft-Konto-so-geht-s-6213708.html>