



Anleitung Windows 10 Update April 2018 manuell installieren

Es kommt immer wieder vor, dass das Update über die Windows interne Zwnags-Automatik nicht funktioniert, d.h. es bleibt beim alten Build 1703



Prüfen kann man die aktuelle Version über den Start-Knopf

dann oder **PC-Einstellungen**,

dann **System**
Anzeige, Benachrichtigungen,
Sound, Stromversorgung
dann **Info**

Hier sieht man nun die Version und das Build.
Im Beispiel bedeutet 1709, also die alte Version noch aus 17 = 2017 und 09 = September

Windows-Spezifikationen

Edition	Windows 10 Home
Version	1709
Betriebssystembuild	16299.125

Hier sollte nach dem Update später das stehen, also 2018 im März
Das wäre unser Ziel:

Version	1803
Installiert am	03.05.2018
Betriebssystembuild	17134.112

Wichtig! Wenn möglich erstellen Sie vorher von Ihrem alten Windows ein sog. Abbild oder Image. Nehmen Sie dazu den kostenlosen Aomei Backupper von hier:
<https://www.backup-utility.com/de/download.html>



Laden Sie sich erst dann das offizielle ISO aus dem Internet herunter:

<https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10>

Das ist das Ganze neue Windows in einer DVD, eine sog. ISO-Datei

Daraus könnte man eine DVD erstellen, was wir aber nicht brauchen.

Auf der angewählten Microsoft-Webseite klicken Sie bitte nur auf **Tool jetzt herunterladen**, siehe

Windows 10 herunterladen

Windows 10 April 2018 Update jetzt verfügbar

Der Update-Assistent unterstützt Sie bei der Aktualisierung auf die neueste Version von Windows 10. Klicken Sie

Jetzt aktualisieren

Datenschutz

Sie möchten Windows 10 auf Ihrem PC installieren?

Zunächst benötigen Sie eine Lizenz zur Installation von Windows 10. Anschließend können Sie das Media Creation Tool herunterladen und ausführen. Weiter unten finden Sie Anweisungen mit näheren Informationen zur Verwendung dieses Tools.

denn wir benötigen ja die ISO-Datei.

Speichern Sie die angebotene Datei vorzugsweise im Ordner Downloads

Öffnen von MediaCreationTool1803.exe

Sie möchten folgende Datei öffnen:

MediaCreationTool1803.exe

Vom Typ: Binary File (18,2 MB)

Von: <https://software-download.microsoft.com>

Möchten Sie diese Datei speichern?

Datei speichern **Abbrechen**

Um die Datei zu öffnen klicken Sie in z.B. Firefox nun oben rechts auf den Pfeil und dann auf den Namen

Support

MediaCreationTool1803.exe

Fertig — 18,2 MB


Alle Downloads anzeigen



Evtl. gehen Sie auch selber in den Download-Ordner und klicken dort doppelt auf
MediaCreationTool1803.exe

Das Download-Tool wird dann gestartet

Klicken sie auf [Akzeptieren]




Nun beginnt die Vorbereitung ... das dauert einen kurzen Moment ...






Nach einiger Zeit wählen Sie die zweite Option aus (wir wollen ja die gesamte ISO-Datei herunterladen), dann weiter ...




Wählen Sie die Architektur 64 oder 32 bit. Voreingestellt ist die Version des Computers der den Download ausführt, hier also 64 bit






Wenn man das Häkchen entfernt kann man auch hier 32 bit oder auch beide auswählen
Aber Beide ist dann natürlich die grösitere ISO !




Wichtig ist nun die ISO zu nehmen, nicht den Speicherstick
Dann Weiter







Wählen Sie den Speicherort, bevorzugt den Download-Ordner



Wenn möglich: Benennen Sie den Namen zum besseren Windows Build 1803.iso um



Gehen Sie nun zum Download-Ordner und Klicken sie auf die ISO-Datei
Dann Rechtsklick darauf, im Beispiel Open wählen ...



Normalerweise heisst der Befehl **Bereitstellen**




Dadurch wird die ISO geöffnet und Sie sehen den Inhalt, siehe
Nun bitte auf Setup.exe doppelt klicken

Name	Änderungsdatum
boot	17.05.2018 18:07
efi	17.05.2018 18:07
x64	12.04.2018 19:29
x86	12.04.2018 07:47
autorun.inf	12.04.2018 07:09
bootmgr	12.04.2018 19:24
bootmgr.efi	12.04.2018 19:24
setup.exe	12.04.2018 07:43

Das Programm startet ...




Wählen Sie bitte Updates herunterladen ... dann Weiter






Beim nächsten Fenster bitte Akzeptieren ...





Nun bereitet das Tool den Computer vor ...





Klicken Sie hier einfach auf Installieren ...



Nun beginnt das Tool die ISO herunterzuladen – das dauert auch je nach der DSL-Geschwindigkeit zwischen 20 Minuten und mehreren Stunden 😊
Der Fortschritt wird aber angezeigt, so kann man die Restdauer gut abschätzen





Windows 10 wird installiert.

Ihr PC startet einige Male neu, was eine Weile dauern kann.

• 36% abgeschlossen

• 63% abgeschlossen und es dauert ...

• 81% abgeschlossen und dauert

Die ISO ist immerhin ca. 6000 MB gross

Kurz vor Update-Beginn steht dann da

Windows 10 wird installiert.

Ihr PC startet einige Male neu, was eine Weile dauern kann.

• Ihr PC wird in Kürze neu gestartet.



Wird neu gestartet



Updates werden verarbeitet

6 % abgeschlossen

Schalten Sie den Computer nicht aus.



Dies kann einige Minuten dauern.

Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, die Datenschutzeinstellungen, immer das Zweite nehmen

Mehr mit Spracheingaben ausführen

Wählen Sie Ihre Einstellungen und anschließend "Annehmen" aus, um sie zu speichern. Unter dem Link "Weitere Informationen" erhalten Sie weitere Hinweise zu diesen Einstellungen und erfahren, wie Sie diese ändern können, wie Windows Defender SmartScreen funktioniert und wie die zugehörigen Daten übertragen und verwendet werden.

Spracherkennung verwenden
Sprechen Sie mit Cortana und anderen Apps, die cloudbasierte Spracherkennung unterstützen. Übermitteln Sie Ihre Spracheingaben an Microsoft, um Spracherkennungsdienste zu verbessern.

Spracherkennung nicht verwenden
Sie werden nicht in der Lage sein, mit Cortana oder anderen sprachfähigen Microsoft Store-Apps sprechen.

A large red arrow points from the text above to the 'Spracherkennung nicht verwenden' section.

Weitere Informationen **Annehmen**



Microsoft den Standort verwenden lassen

Wählen Sie Ihre Einstellungen und anschließend "Annehmen" aus, um sie zu speichern. Unter dem Link "Weitere Informationen" erhalten Sie weitere Hinweise zu diesen Einstellungen und erfahren, wie Sie diese ändern können, wie Windows Defender SmartScreen funktioniert und wie die zugehörigen Daten übertragen und verwendet werden.



Ja

Nutzen Sie positionsbasierte Features wie Wegbeschreibungen und den Wetterbericht. Lassen Sie zu, dass Windows und Apps Ihre Position abfragen. Microsoft verwendet Ihre Standortdaten, um unsere Positionsdiene zu verbessern.



Nein

Sie werden nicht in der Lage sein, Wegbeschreibungen basierend auf Ihrem aktuellen Standort automatisch zu erhalten oder andere Dienste in Anspruch zu nehmen, die erfordern, dass Ihre Standortbestimmung aktiv ist.



Weitere Informationen

Annehmen

Mein Gerät suchen

Wählen Sie Ihre Einstellungen und anschließend "Annehmen" aus, um sie zu speichern. Unter dem Link "Weitere Informationen" erhalten Sie weitere Hinweise zu diesen Einstellungen und erfahren, wie Sie diese ändern können, wie Windows Defender SmartScreen funktioniert und wie die zugehörigen Daten übertragen und verwendet werden.



Ja

Aktivieren Sie die Option „Mein Gerät suchen“ (erfordert ein Microsoft-Konto) und verwenden Sie die Standortdaten Ihres Geräts, um das Gerät zu orten, wenn Sie es verlieren.



Nein

Windows kann Ihnen nicht bei der Suche nach Ihrem Gerät helfen, wenn Sie es verlieren.



Weitere Informationen

Annehmen



Diagnosedaten an Microsoft senden

Wählen Sie Ihre Einstellungen und anschließend "Annehmen" aus, um sie zu speichern. Unter dem Link "Weitere Informationen" erhalten Sie weitere Hinweise zu diesen Einstellungen und erfahren, wie Sie diese ändern können, wie Windows Defender SmartScreen funktioniert und wie die zugehörigen Daten übertragen und verwendet werden.



Vollständig

Senden Sie alle grundlegenden Diagnosedaten, zusammen mit Informationen über die Websites, die Sie durchsuchen, Informationen darüber, wie Sie Apps und Funktionen verwenden, sowie Informationen und erweiterte Fehlerberichte über den Gerätezustand und die Geräteverwendung. Die Diagnosedaten werden genutzt, um zu gewährleisten, dass Windows sicher und auf dem neuesten Stand ist, um Probleme zu beheben und Produktverbesserungen vorzunehmen. Ihr Gerät ist sicher und funktioniert normal, unabhängig davon, ob Sie „Einfach“ oder „Vollständig“ auswählen.



Einfach

Nur Informationen über das Gerät senden, zu den Einstellungen und Funktionen und dazu, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Die Diagnosedaten werden genutzt, um zu gewährleisten, dass Windows sicher und auf dem neuesten Stand ist, um Probleme zu beheben und Produktverbesserungen vorzunehmen. Ihr Gerät ist sicher und funktioniert normal, unabhängig davon, ob Sie „Einfach“ oder „Vollständig“ auswählen.



[Weitere Informationen](#)

[Annehmen](#)

Freihand- und Eingabeerkennung verbessern

Wählen Sie Ihre Einstellungen und anschließend "Annehmen" aus, um sie zu speichern. Unter dem Link "Weitere Informationen" erhalten Sie weitere Hinweise zu diesen Einstellungen und erfahren, wie Sie diese ändern können, wie Windows Defender SmartScreen funktioniert und wie die zugehörigen Daten übertragen und verwendet werden.



Ja

Senden Sie Freihand- und Eingabedaten an Microsoft, um die Funktionen für Spracherkennung und Vorschläge zu verbessern, die Apps und Dienste unter Windows nutzen.



Nein

Meine Daten nicht verwenden, um die Spracherkennung und die Vorschlagsfunktionen von Apps und Diensten unter Windows zu verbessern.



[Weitere Informationen](#)

[Annehmen](#)



Mithilfe von Diagnosedaten angepasste Erfahrungen erhalten

Wählen Sie Ihre Einstellungen und anschließend "Annehmen" aus, um sie zu speichern. Unter dem Link "Weitere Informationen" erhalten Sie weitere Hinweise zu diesen Einstellungen und erfahren, wie Sie diese ändern können, wie Windows Defender SmartScreen funktioniert und wie die zugehörigen Daten übertragen und verwendet werden.



Ja

Profitieren Sie von maßgeschneiderten Inhalten, die Microsoft aufgrund Ihrer ausgewählten Einstellung (Einfach oder Vollständig) für Diagnosedaten für Sie bereitstellt. Dazu gehören personalisierte Tipps, Anzeigen und Empfehlungen, durch die Produkte und Dienste von Microsoft an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst und erweitert werden.



Nein

Die angezeigten Tipps, Anzeigen und Empfehlungen sind allgemeiner und möglicherweise weniger relevant für Sie.



Weitere Informationen

Annehmen

Apps Werbe-ID verwenden lassen

Wählen Sie Ihre Einstellungen und anschließend "Annehmen" aus, um sie zu speichern. Unter dem Link "Weitere Informationen" erhalten Sie weitere Hinweise zu diesen Einstellungen und erfahren, wie Sie diese ändern können, wie Windows Defender SmartScreen funktioniert und wie die zugehörigen Daten übertragen und verwendet werden.



Ja

Apps können Werbe-IDs verwenden, um in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien des App-Anbieters besser personalisierte Anzeigen bereitzustellen.



Nein

Die Anzahl der Anzeigen, die Sie sehen, ändert sich nicht, sie sind möglicherweise nur weniger relevant für Sie.



Weitere Informationen

Annehmen



DIETMAR WALKER - PC-BLITZHELFER - NOTDIENST
Nationalgasse 14 • 72124 Pliezhausen • Tel. 07127 / 89194 - Fax 89118
Internet: <http://www.pc-blitzhelfer.de> – Mobil 0172-882 79 55

Nun ist das Windows 10 Update Build 1803 installiert

Man erkennt das auf den ersten Blick am neuen Symbol

